

Se tiver uma placa para jogos com ajuste de velocidade experimente configurá-la em baixa velocidade. Você deverá calibrar novamente o seu joystick ou acelerador.

Você também pode experimentar executar um driver universal VESA chamado UniVBE, o qual pode ajudar a resolver os defeitos na imagem. Poderá achá-lo em:

SciTech Software Inc.

5, Governors Lane, Suite D,

Chico, CA 95926-1989

www: www.scitechsoft.com

ftp: [ftp.scitechsoft.com](ftp://ftp.scitechsoft.com)

Nota: as placas de vídeo ATI não são compatíveis com VESA 2.0 mas o UniVBE 5.2 funcionará corretamente com elas.

Se ainda assim continua tendo dificuldades técnicas, contate o departamento de serviço ao consumidor. Para que o serviço ao consumidor possa ajudá-lo melhor, é recomendável que ligue de um telefone próximo ao seu computador.

© 1996 Origin Systems, Inc. Privateer e Origin são marcas comerciais registradas da Origin Systems, Inc, Os logotipos do Darkening e da Origin são marcas comerciais da Origin Systems, Inc.

PRIVATEER® 2: THE DARKENING™

GUIA DE INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

Para instalar o Privateer 2: The Darkening siga ordenadamente os passos seguintes. A cada passo, comentam-se os problemas mais comuns e as suas possíveis soluções.

1. Para instalar o jogo você deverá reinicializar a sua máquina em MS-DOS, se tiver dificuldades consulte a seção *Criando um disco de inicialização*. Este programa não foi feito expressamente para o Windows 95, porém se quiser executar o jogo no Windows 95, consulte a seção *Instalação no Windows 95*. Se quiser executar o jogo sob Windows 95, é altamente recomendável que o faça utilizando a janela do MS-DOS.

Insira o disco 1 na sua unidade de CD. Mude para a unidade de CD (geralmente D:). Digite INSTALL (instalar), depois pressione ENTER. Depois de uma curta pausa você poderá ver uma tela com a mensagem "Download Status" (Carregando). Caso a mensagem não apareça, consulte a guia de resolução de problemas.

2. O passo seguinte é configurar a sua placa de som. Para fazê-lo, coloque o ponteiro do seu mouse sobre o botão azul da placa de som no canto superior esquerdo da tela e clique nele.
3. Aparecerá a tela de seleção da placa de som. Você poderá ver uma lista de placa de som, com uma delas realçada em azul, no centro da tela, e um texto com uma descrição embaixo dela.

Quando entrar pela primeira vez na tela, o programa de instalação tentará averiguar qual é a placa de som que você tem no seu computador. A placa escolhida será realçada. Na maioria dos casos esta será a sua placa, porém se não for, isto quer dizer geralmente que os drivers não foram instalados.

Se a seleção não for correta, ou você não tem certeza, pode deslocar-se através da lista clicando nas pequenas setas vermelhas e azuis situadas à esquerda da lista. A seta de direção situada entre os dois botões mudará quando você colocar o ponteiro do mouse sobre ela, indicando a possibilidade de deslocar-se nessa direção.

É importante que você leia o texto situado embaixo da placa selecionada - isto lhe fornecerá informação atualizada sobre as placas que podem utilizar o driver e quaisquer outros assuntos de interesse.

Quando estiver de acordo com a seleção efetuada, clique no botão OK na parte inferior direita da tela.

4. Agora aparecerá uma nova tela fornecendo-lhe opções de detecção automática e manual.

A opção da detecção automática, tentará verificar se você tem placa de som e configurará automaticamente o driver. Na maioria dos casos isto funcionará corretamente, no entanto a detecção automática de determinado tipo de placas não é recomendável. Certifique-se de ler o texto sobre a placa de som da tela de seleção - ali você encontrará as advertências referentes aos problemas potenciais.

A opção manual, lhe permite configurar manualmente a sua placa de som. Utilize esta opção quando tiver problemas com a opção de detecção automática ou quando for a opção recomendada para a sua placa de som.

Problemas com o Joystick:

Os problemas com o Joystick são geralmente ocasionados pela existência de várias portas para jogos ativos ao mesmo tempo no seu computador. Se você tiver várias portas para joystick no seu computador, verifique se somente uma delas está ativa ao mesmo tempo. O Privateer 2: The Darkening somente suporta joysticks e aceleradores analógicos. Os joystick ou gamepads digitais não funcionarão corretamente com o jogo. Se estiver utilizando um controle ThrustMaster®, WCS™ ou similares, você deverá certificar-se de que o controle do acelerador está configurado para funcionar em modo analógico. Há dois arquivos no primeiro CD chamados Dark.B50 e Dark.M50, que pertencem aos joysticks Thrustmaster® e WCS™ respectivamente.

Se tiver problemas calibrando o joystick, experimente estabelecer uma zona morta maior na tela de calibragem. Se os problemas de calibragem persistem isto pode dever-se à baixa qualidade da porta do joystick ou que as duas portas para joystick estão ativas ao mesmo tempo no seu sistema.

Problemas com o Mouse:

Se você tiver problemas com o mouse existindo uma resposta diferente entre os movimentos feitos nos eixos X e Y, certifique-se de que o driver do seu mouse está atualizado e totalmente compatível com Microsoft. Se ainda assim continuar tendo problemas tente utilizar a última versão do driver Microsoft para mouse contatando o fornecedor do seu mouse para obter uma atualização.

Gerenciadores de memória:

O Privateer 2: The Darkening pode ter dificuldades causadas por problemas com determinados gerenciadores de memória. Se ainda tiver problemas, experimente a criar um disco de inicialização e execute o jogo sem nenhum gerenciador de memória carregado.

Velocidade e reprodução de vídeo:

Certifique-se de que o seu PC preenche as especificações mínimas indicadas para a execução do Privateer 2: The Darkening. O jogo pode ser executado em máquinas que preencham os requisitos no seu mínimo indispensável, no entanto você não obterá um desempenho pleno.

Se tiver problemas de imagem lenta ou pulos nas imagens experimente limpar o seu CD e verifique se o CD não está riscado. Para limpar o CD utilize um pano macio e realize movimentos cuidadosos a partir do centro do disco até as bordas.

Certifique-se de que tem todo o cache de processador ativo na BIOS do seu sistema.

Experimente desativar o cache do CD-ROM. Os programas de cache utilizam memória que o jogo pode precisar e podem causar bloqueios ou uma baixa qualidade da imagem de vídeo.

Experimente reduzir o tamanho do buffer do MSCDEX. Mude a linha no seu autoexec.bat para que o valor definido após o parâmetro '/m:' seja 4.

Para obter mais informação consulte o manual do usuário do DOS.

Interrupções no funcionamento e bloqueios:

Se tiver problemas executando o jogo ou instalando, primeiro experimente limpar a superfície do seu disco de CD. Para fazê-lo utilize um pano macio e limpe-o com cuidado com um movimento desde a parte central dos disco até as bordas. Se isto não ajudar então provavelmente existe um conflito entre o jogo e algum elemento da configuração do seu computador.

Se ainda não criou um disco de inicialização, faça-o agora. Se o disco de inicialização resolver os problemas, então inicie o computador com o disco de inicialização antes de jogar com o Privateer 2: The Darkening.

Se a sua placa de som estiver incorretamente configurada, isto pode ocasionar problemas durante a execução do jogo, problemas que podem variar desde uma baixa qualidade do som até uma interrupção no funcionamento. Experimente reconfigurar a sua placa de som e reinstalar o jogo para ver se isto consegue solucionar o problema. Você também deve verificar se está utilizando a última versão dos drivers para a sua placa de som e atualizá-los se for necessário.

Se aparecer a mensagem 'Privateer 2 Fatal Error - set stream speed - movies/intel-s.tgv file is too small to estimate stream speed' (Erro fatal no Privateer 2 Fatal Error - defina a velocidade de fluxo - o arquivo movies/intel-s.tgv é demasiado pequeno para calcular a velocidade de fluxo), isto indicará que você não liberou suficiente memória convencional. Fazer um disco de inicialização ajudará a resolver o problema.

As interrupções no funcionamento durante a execução do jogo podem ser devidas a conflitos entre o arquivo de extensão do DOS (DOS4GW.EXE) e a máquina. Experimentar com diferentes versões do arquivo de extensão do DOS pode ajudar a solucionar o problema.

Para fazê-lo insira o CD 1. Mude para a unidade do CD. (Geralmente D:)

Digite 'WG180 ' e depois o diretório de instalação seguido por ENTER, para instalar a versão 1.80

(Exemplo: 'WG180 C:\DARK")

Digite 'WG192 'e depois o diretório de instalação seguido por ENTER, para instalar a versão 1.92

Digite 'WG195 'e depois o diretório de instalação seguido por ENTER, para instalar a versão 1.95

Digite 'WG197 'e depois o diretório de instalação seguido por ENTER, para instalar a versão 1.97

A versão 1.97 é o padrão.

Algumas máquinas podem ter problemas ao instalar o jogo numa máquina com software de cache de disco, como o SMARTDRIVE, carregado. Se tiver problemas instalando o jogo, você deverá desativar temporariamente o software de cache de disco durante a instalação. Se estiver instalando o jogo numa máquina com mais de 8 Mb de RAM enquanto executa o SMARTDRIVE ou outro software de cache de disco você poderá ver uma pequena melhoria no desempenho quando executar o jogo.

Se estiver utilizando a detecção automática vá para o passo 5.

Se estiver utilizando a configuração manual vá para o passo 6.

5. Clique no botão Auto-detect (Detecção automática).

Se tiver sucesso na detecção, aparecerá uma tela com uma opção de teste do som.

Ao clicar no botão Test (Teste) você deveria escutar uma mensagem informando-lhe de que a detecção foi bem sucedida. Se não conseguir escutar nada certifique-se de que os seus alto-falantes estão conectados, o volume está ligado e de que em geral todo o sistema de som está ligado. Depois você poderá clicar no botão do teste novamente para voltar a reproduzir a mensagem. Se ainda assim não conseguir ouvir nada, experimente selecionar uma placa de som diferente ou utilizar a configuração manual se a seleção da sua placa de som for a correta.

Quando houver terminado com a tela de teste, clique no botão OK para voltar à tela principal.

Se a detecção não for bem sucedida aparecerá uma tela informando-lhe de que falhou a detecção. Nesse caso pressione OK para voltar a tela de seleção da placa de som. Você pode ter selecionado a placa de som errada ou pode ser que o programa de instalação não possa configurar corretamente a placa. Certifique-se de que selecionou a placa de som correta. Se for assim tente configurar manualmente a sua placa de som.

Pule ao passo 7.

6. Clique no botão "manual".

Dependendo da placa de som que tiver selecionado, você deverá introduzir valores para um ou mais dos campos seguintes:

IO Value (Valor ES).

IRQ. (Pedido de interrupção)

Low DMA Channel. (Canal DMA baixo)

High DMA Channel. (Canal DMA alto)

Paired DMA Channels (Canais DMA juntos).

Introduza o valor IO em hexadecimal utilizando o teclado. Todos os outros parâmetros serão introduzidos utilizando uma caixa de seleção similar à utilizada para selecionar a placa de som. Se não tiver certeza dos valores corretos, consulte a documentação da sua placa de som.

O programa de instalação tentará então detectar a sua placa de som utilizando os valores que você lhe forneceu.

Se a detecção for bem sucedida aparecerá uma tela com a opção Test (Teste).

Ao clicar no botão Test (Teste), você deveria escutar uma mensagem informando-lhe de que a detecção foi bem sucedida. Se não conseguir escutar nada certifique-se de que os seus alto-falantes estão conectados, o volume está ligado e de que em geral todo o sistema de som está ligado. Depois pode clicar no botão do teste em qualquer momento para voltar a reproduzir a mensagem. Se ainda assim não conseguir ouvir nada, experimente selecionar uma placa de som diferente ou utilizar uma configuração diferente caso a placa selecionada seja a correta.

Quando houver terminado com a tela de teste, clique no botão OK para voltar à tela principal.

Se a detecção não for bem sucedida aparecerá uma tela informando-lhe de que falhou a detecção. Nesse caso pressione OK para voltar a tela de seleção da placa de som. Pode ser que tenha selecionado o driver errado ou que o programa de instalação não consiga configurar a placa com os dados fornecidos. Certifique-se de que selecionou a placa de som correta. Se for assim certifique-se de que os parâmetros são os corretos. Se mesmo depois disto continuar tendo problemas, certifique-se de que a sua placa de som está corretamente configurada conforme o manual da placa de som.

7. Uma vez configurada satisfatoriamente a placa de som, configure a placa de música. O processo é similar ao realizado com o som. Clique no botão azul situado junto da placa de música. Siga os mesmos passos 3 a 6 para a configurar a sua placa de música.

8. O passo seguinte consistirá na seleção de um diretório de instalação.

O diretório padrão é 'C:\DARK'. Se não for ali onde você quer instalar o jogo clique no botão situado ao lado do diretório.

Introduza com o teclado a unidade e o diretório onde quer efetuar a instalação. Você deverá especificar tanto a unidade como o diretório. O diretório deverá estar somente um nível por cima do diretório raiz. Por exemplo:

E:\P2_DARK é um diretório válido.

E:\JOGOS\P2_DARK não é um diretório válido.

Quando houver introduzido o caminho da instalação, pressione ENTER. Se não houver suficiente espaço livre no disco ou acontecer qualquer outro problema com o caminho da instalação introduzido, aparecerá uma tela informando-lhe do problema, antes de voltar ao processo de introdução do caminho.

9. O passo final consiste na configuração do sistema de controle padrão. Isto somente afetará ao espaço de voo. O padrão é controle por Mouse. Se quiser mudar a configuração, clique no botão azul ao lado de Control (Controle).

Isto levará você até tela de configuração do controle. Utilize a caixa de deslocamento para selecionar o método de controle, da mesma maneira que você selecionou a placa de som. Nota. Se selecionar o joystick ou uma combinação de controle joystick / acelerador, você deverá calibrar o controle joystick / acelerador na tela de opções de dentro do Espaço, a primeira vez que você entre em Takeoff (Decolagem).

c.) Seu driver do DOS para o seu dispositivo de mouse. Estes são dois exemplos de linhas pelas quais deverá procurar:

C:\MOUSE\MOUSE.COM

ou

C:\MSINPUT\MOUSE\MOUSE.EXE

11. Agora você estará pronto para criar um arquivo Autoexec.bat no seu disco de inicialização. Para fazê-lo digite o seguinte no prompt C:

EDIT A:\AUTOEXEC.BAT e pressione Enter

Quando a tela azul do edit aparecer, digite:

@ECHO OFF

PROMPT=\$P\$G

PATH=C:\;C:\DOS;C:\WINDOWS

Em lugar disso, nos sistemas baseados no Windows 95 utilize a linha seguinte:

PATH=C:\;C:\DOS;C:\WINDOWS\COMMAND

(Digite aqui a informação sobre a sua placa de som)

(Digite aqui a informação sobre o seu CD-Rom)

(Digite aqui a informação sobre o seu mouse)

12. Saia e salve o arquivo pressionando:

ALT e A

R

S

IMPORTANTE: Lembre-se de reinicializar o seu PC com o disco de inicialização toda vez que instalar o jogo e toda vez que jogar Privateer 2: The Darkening (veja a seguir).

Para iniciar a sua máquina utilizando o disco de inicialização:

1. Insira o disco de inicialização na unidade A: e depois reinicie a sua máquina. O computador reinicializará no prompt A:>.

2. Digite C: e pressione Enter para voltar ao seu disco rígido.

(Digite aqui a informação sobre o seu CD-Rom)

9. Saia e guarde as mudanças feitas no arquivo pressionando:

ALT e A

R

S

10. Você também precisará um arquivo Autoexec.bat no seu disco de inicialização, mas antes precisará obter alguma informação sobre a sua placa de som, CD-Rom e Mouse.

NOTA: Alguns sistemas baseados no Windows 95 não tem a informação sobre a sua placa de som, CD-Rom ou mouse nos seus sistemas. Se esse for o seu caso, contate o fabricante do seu hardware para instalar os drivers do DOS para os seu dispositivos de placa de som, CD-Rom e mouse.

Para encontrar a informação, digite no prompt do C:

TYPE C:\AUTOEXEC.BAT ou TYPE C:\AUTOEXEC.BAT

Depois procure pela informação seguinte:

a.) Seu driver do DOS para o seu dispositivo CD-ROM. A linha será parecida com a descrita abaixo:

C:\XXXX\XXXX\MSCDEX.EXE /D:XXXXXX

Esta linha pode variar dependendo do seu PC, as X serão substituídas pelas palavras específicas da sua máquina. Começará com C:\ ou LH, e deverá conter as palavras MSCDEX.EXE e uma /D: perto do fim da linha. Um exemplo:

C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD000 /M:10 /V

b.) Seu driver do DOS para o seu dispositivo de placa de som. Estes são exemplos de algumas das linhas pelas quais deverá procurar:

SET SOUND=C:\SB16

SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6

SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E

C:\SB16\DIAGNOSE /S

C:\SB16\SB16SET /P /Q

10. Agora verifique toda a configuração. Se estiver satisfeito com ela, clique no botão Install para instalar o jogo. Se faltar algum dado da configuração ou o dado for incorreto você receberá uma mensagem de erro ao tentar a instalação. Volte até o passo apropriado e corrija o problema.

A seguir aparecerá uma barra na parte inferior da tela. Quando terminar o processo da instalação digite 'DARK' e entre no mundo do Privateer 2: The Darkening.

INSTALAÇÃO NO WINDOWS 95

1. Clique no botão **START (Iniciar)**
2. Selecione **PROGRAMS/MS-DOS Prompt (Programas/MS-DOS)**
3. Depois siga as instruções como foi descrito na seção Instalação.

Resolução de problemas

O propósito desta seção é ajudá-lo a resolver os problemas mais freqüentes. Revise e experimente os conselhos descritos a seguir antes de ligar para o serviço de atendimento ao cliente.

A maioria dos problemas que acontecem durante a instalação ou execução do Privateer 2: The Darkening são causados por conflitos de hardware e outros problemas de configuração. Devido às características de alto desempenho do Privateer 2: The Darkening, podem existir conflitos mesmo que seu sistema funcione perfeitamente com outro software.

Requerimentos mínimos

Pentium 60Mhz ou superior. O Privateer 2: The Darkening foi feito especialmente para ser executado com um processador Intel Pentium, o desempenho num computador mais lento não será o adequado. Recomenda-se a utilização de um processador Pentium 90Mhz ou superior.

Microsoft MS-DOS versão 6.0 ou posterior.

Unidade de CD-Rom de velocidade dupla.

8 Mb de RAM com 540k livres de memória convencional e 7 Mb livres de memória XMS.

(Como alternativa, se você tiver 10 Mb ou mais de memória XMS o jogo só precisará 300k de memória convencional livres)

Adaptador de vídeo SVGA compatível com VESA com suporte para 256 cores em 640x480. Recomenda-se a utilização de uma placa VESA local BUS ou PCI.

Placa de som Sound Blaster, Sound Blaster Pro, Sound Blaster 16, Sound Blaster AWE32, Pro Audio Spectrum 16, Gravis Ultrasound, Ensoniq Soundscape ou 100% compatível.

Mouse 100% compatível com Microsoft. Deverá ser compatível com a versão 8.2 ou posterior do driver para mouse da Microsoft.

40Mb de espaço livre no disco rígido.

Já criou seu disco de inicialização?

A maioria dos problemas na execução do Privateer 2: The Darkening, especialmente em máquinas com 8 Mb de RAM, pode ser resolvidos utilizando um disco de inicialização. A forma mais fácil de criá-lo e utilizar o criador de discos de inicialização incluído no CD 1.

Iniciar seu sistema mediante o uso de um disco de inicialização pode resolver inúmeros problemas técnicos aumentando as possibilidades de que o jogo se execute perfeitamente.

NOTA: Antes de experimentar os conselhos seguintes, certifique-se de que conhece perfeitamente os comandos DOS envolvidos. Consulte o manual do DOS para obter mais informação.

Criando um disco de inicialização para o Privateer 2: The Darkening:

IMPORTANTE: Para criar um disco de inicialização, você precisará de um disco em branco do tamanho da sua unidade A:.

1. Digite C: e pressione Enter.
2. Insira o disco em branco na unidade A:.
3. Digite FORMAT A:/S e pressione Enter.
4. Uma mensagem lhe pedirá que introduza o disco em branco na unidade A:, FAÇA-O caso ainda não o tenha feito e pressione Enter.
5. Quando o disco tiver sido formatado, aparecerá uma mensagem pedindo-lhe um nome do volume para o disco. Digite um nome ou pressione Enter se não quiser digitar nenhum nome.
6. Depois o programa lhe perguntará se deseja formatar outro disco. Digite N e pressione Enter.
7. A seguir, você deve criar um arquivo config.sys no seu disco de inicialização mas antes é necessário obter alguma informação sobre a sua placa de som e o seu CD-Rom.

NOTA: Alguns sistemas baseados em Windows 95 não tem a informação do CD-Rom ou da placa de som no seu sistema. Se esse for o seu caso, consulte com o fabricante do seu hardware para instalar os drivers do DOS dos dispositivos da placa de som e do CD-Rom.

Para obter a informação digite no prompt do C:

TYPE C:\CONFIG.SYS ou TYPE C:\CONFIG.DOS

Depois procure pela informação seguinte:

a.) Seu driver do DOS para o dispositivo CD-Rom. A linha deverá ser parecida com esta:

DEVICE=C:\XXXX\XXXX\CD device driver.SYS /D:XXXXXX

Esta linha pode variar dependendo do seu PC, as X serão substituídas pelas palavras específicas do seu sistema. A linha começa com DEVICE ou DEVICEHIGH, e deve conter um /D: perto do fim. Um exemplo:

DEVICE=C:\SB16\DRV\SBCD.SYS /D:MSCD000

b.) O driver para DOS do seu dispositivo de placa de som. Estes são alguns exemplos das linhas que você deve procurar:

DEVICE=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5

DEVICE=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS

NOTA: Algumas placas compatíveis não incluem linhas no arquivo Config.sys, portanto não fique preocupado se você não achar nenhuma linha para sua placa de som.

8. Agora você está pronto para criar um arquivo Config.sys no seu disco de inicialização. Para fazê-lo digite o seguinte no prompt C:

EDIT A:\CONFIG.SYS e pressione Enter

Quando aparecer a tela azul do edit, digite:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

Em lugar disso, nos sistemas baseados em Windows 95 digite isto:

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

DOS=HIGH

FILES=50

BUFFERS=30

LASTDRIVE=Z

(Digite aqui a informação sobre a sua placa de som)